

Navodila za pravilni odvzem urina

ZBIRANJE URINA S STERILNO VREČKO

1. Najprej umijete svoje roke.
2. Nato z vodo umijete otrokovo spolovilo in kožo okrog ritke (fantkom odmaknete kožico na vrhu penisa in očistite glavico penisa; deklicam razprete male ustne in očistite kožne gube).
3. Obrišete s čisto brisačo ali papirnato brisačo.
4. Dojenčku oz. otroku, ki še uporablja plenice, nalepite urinsko vrečko. Notranjosti vrečke se ne dotikajte. Pri deklicah je potrebno vrečko dobro prilepiti na presredek, sicer urin steče mimo.
5. Urinska vrečka sme ostati nalepljena največ eno uro. Po tem času je potrebno namestiti novo vrečko, če otrok še ni lulal.
6. Če otrok v tem času odvaja blato, je potrebno ponoviti postopek z novo vrečko.
7. Zbrati je potrebno vsaj 10 ml urina.
8. Vrečko odlepите ter prepognite zgornji del vrečke, da se zalepi in postavite v lonček (Urina ne prelivajte v lonček!).
10. Vzorec v najkrajšem možnem času dostavite v laboratorij, najpozneje v eni uri.



ZBIRANJE URINA V URINSKI LONČEK (otroci, ki že uporabljajo kahllico/wc školjko)

1. Najprej umijete svoje roke.
2. Nato z vodo umijete otrokovo spolovilo in kožo v okolici.
3. Spolovilo obrišete s čisto brisačo ali papirnato brisačo.
4. **ČE OTROK LULA V KAHLICO:** Poskusite ujeti srednji curek urina: lonček za odvzem urina postavite v sprednji del kahllice, otroka posadite na kahllico. Ko začne lulati, gre prvi curek v kahllico, srednji curek je močnejši in se ulovi v lonček, zadnji curek je počasnejši in gre ponovno v kahllico).
5. **ČE OTROK LULA V WC ŠKOLJKO:** Poskusite ujeti srednji curek urina: otrok najprej lula v WC školjko, srednji curek ujamete v urinski lonček (približno 30 ml urina), preostanek urina otrok spusti v WC školjko. Enak postopek velja za mladostnike!
6. Posodico dobro zaprete, pri tem se ne dotikajte zgornjega roba posodice in notranjosti pokrovčka.
7. Vzorec najpozneje v eni uri prinesite v laboratorij.

